


COMO INSERTAR UN FICHERO DE MUSICA MP3 o WAV EN UN PPS O PPT (Microsoft Office 2003)

Lo primero que hay que hacer antes de incrustar la música en el Power Point es saber cuanto ha de ocupar la canción. Para eso, lo mejor es darle primero los tiempos a todas las diapositivas.

Clicamos en la primera diapositiva, luego en la barra de tareas de arriba picamos en Presentación / transición de diapositivas, y allí vemos como una especie de contador en el que hay que poner la duración de la primera diapositiva hasta que cambie a la segunda, en el caso del ejemplo, 00:08, y con el cuadradito activo.




Luego iremos sumando todo lo que queremos darle a las siguientes diapositivas, sin excedernos demasiado en cada una de ellas, ya que el power point se puede hacer muy largo, y no se trata de cansar al personal. Una vez tengamos ya la duración de la presentación, sabremos la duración que tendrá que tener nuestra música, y con esto podremos cortar ya la canción a este tamaño.


Hay que tener en cuenta que los Power Point no pueden pesar demasiado, y que la música debe tener el formato Wav, así que lo mejor es que antes de incrustarla se sigan los pasos para cortar y convertir un mp3 a Wav. Luego volveremos al Power Point.

CORTAR UN ARCHIVO CON EL NERO WAVE EDITOR PARA PPT


Abrimos el Nero Wave editor y en Archivo / Abrir, seleccionamos el archivo que queremos cortar, en este caso ya es un wav, previamente convertido con este mismo programa, aunque esta parte la explicaré al final (la de convertir mp3 en wav)



Una vez cargado ya el fichero de audio, de momento sólo trabajaremos a partir de la pestaña “Edición”. Lo primero que tenemos que hacer es saber exactamente cuánto tiene que ocupar la canción, en minutos y segundos. En este caso, quiero cortarla a 1:53 minutos, por lo que voy a Edición / Definir marcadores manualmente



Y me aparece la siguiente ventana, donde puedo darle yo los parámetros:




Le doy a aceptar y aparece la imagen siguiente, con el trozo que deseo ya activado.



Ahora he de hacer una operación muy sencilla: la de cortar y pegar. Corto el trozo activado, y le doy a Archivo / Nuevo / Pegar , se me abre ya la nueva canción cortada. Puedo escucharla desde el botón verde (PLAY). Si quisiera que conservara el formato original, sólo tendría que decirle "Guardar como", darle un nombre y una dirección donde guardarse, y ya tendría el archivo nuevo, pero como quiero poder incrustarlo en

una presentación de powerpoint, tengo que cambiarle algunos parámetros para que el archivo resultante no resulte enorme.

Para ello, volvemos a abrir la pestaña “Edición” y vamos a la parte inferior donde pone “Convertir formato de muestra”



Le damos a esa opción y nos aparece la siguiente imagen



La imagen de arriba es tal como se nos muestra en un principio.



Esta segunda imagen es tal como debemos dejar los valores finales.

Los valores han de quedar así: Velocidad de muestra: 8.000 Hz (Telephone); Profundidad de bits 8 Bit (Telephone) y se deja desclificada la casilla de Grabación estéreo.

Se le da a aceptar y ya tenemos el archivo nuevo preparado, con lo cual podemos darle a Archivo / Guardar como / y ya lo tendremos en la carpeta de destino, desde donde poder cogerlo para incrustarlo en un powerpoint. Espero que haya sido de utilidad esta parte.

CONVERTIR UN MP3 EN WAV CON EL NERO EDITOR

Más fácil si cabe, porque simplemente hay que abrir el archivo MP3 y darle a “Guardar como”; se le pone el nombre en la pestaña de arriba, la del nombre, y en principio ya sale el tipo de archivo al que se convertirá, y si no es así, se busca en el desplegable, se le da a aceptar, y he aquí la conversión.

Ya podemos disfrutar del archivo wav. Más fácil imposible.

INCRUSTAR LA MUSICA EN EL POWER POINT

Ahora volvemos ya a la presentación de Power Point.

Cuando ya tenemos el Wav preparado picamos en la primera diapositiva. En la barra de arriba en “Presentación” y en “transición de diapositivas”, igual que antes (ver figuras de arriba). Allí hay que buscar una pestaña que pone Modificar transición y Sonido .

Hay que buscar en el desplegable donde pone “Otro sonido” y desde allí habrá que ir a buscar en donde esté guardado el archivo wav. Si queremos cambiar la música más adelante, le activamos repetir hasta próximo sonido y repetimos la operación a partir de la diapositiva que queramos. Si dejamos esa música hasta el final, dejamos inactiva la casilla.

Ya no hace falta nada más. A disfrutar de la música y de los PPS.

Un saludo.

Espero que os sirva.
celeste